



Настройка АТС-коннектора «Простые звонки – Ростелеком»

Войдите в личный кабинет виртуальной АТС Ростелеком. Перейдите на страницу «Интеграционный API»:



1. Настройка подключения к серверу «Простые звонки»

1.1. Скопируйте URL адрес АТС-коннектора «Простые звонки» (вы найдете его в email сообщении о подключении демо-версии «Простых звонков») в поле «Адрес внешней системы»:



1.2. Если услуга была выключена, включите её с помощью переключателя «Статус услуги»:

Интеграционный API

[Настройка параметров](#) [Отладка взаимодействия](#) [Документация](#)

Настройка параметров

Адрес API: <https://api.cloudpbx.rt.ru> | [Скачать сертификат API Виртуальной АТС](#)

Адрес внешней системы:

Серверный сертификат внешней системы:

Уникальный код идентификации:

Уникальный ключ для подписи: | [Сгенерировать новый ключ](#)

Статус услуги: **Вкл** **Выкл**

[Настройка белого списка IP-адресов](#) Количество адресов: 0

1.3. Проверьте, что рядом с ссылкой «Настройка белого списка IP-адресов» отображается «Количество адресов: 0»:

Интеграционный API

[Настройка параметров](#) [Отладка взаимодействия](#) [Документация](#)

Настройка параметров

Адрес API: <https://api.cloudpbx.rt.ru> | [Скачать сертификат API Виртуальной АТС](#)

Адрес внешней системы:

Серверный сертификат внешней системы:

Уникальный код идентификации:

Уникальный ключ для подписи: | [Сгенерировать новый ключ](#)

Статус услуги: **Вкл** **Выкл**

[Настройка белого списка IP-адресов](#) Количество адресов: 0

1.4. Включите Методы API call_events, get_number_info, history_file_completed:

Методы API

Статус	Название	Статистика
Запросы от API Виртуальной АТС во внешнюю систему		
Вкл <input checked="" type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/>	https://rt.prostiezvonki.ru/MjFYUjkw/ call_events	Без ограничений
Вкл <input checked="" type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/>	https://rt.prostiezvonki.ru/MjFYUjkw/ get_number_info	Без ограничений
Вкл <input checked="" type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/>	https://rt.prostiezvonki.ru/MjFYUjkw/ history_file_completed	Без ограничений

1.5. Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить изменения»:

Интеграционный API

Настройка параметров | Отладка взаимодействия | Документация

Настройка параметров

Адрес API: <https://api.cloudpbx.rt.ru> | [Скачать сертификат API Виртуальной АТС](#)

Адрес внешней системы: <https://>

Серверный сертификат внешней системы:

Уникальный код идентификации:

Уникальный ключ для подписи: | [Сгенерировать новый ключ](#)

Статус услуги: Вкл Выкл

[Настройка белого списка IP-адресов](#) | Количество адресов: 0

2. Проверьте функцию аудиозаписи телефонных разговоров

Наш модуль передает в CRM ссылки на аудиозаписи разговоров, создаваемые виртуальной АТС Ростелеком:

1. Проверьте, что виртуальная АТС Ростелеком записывает разговоры и вы можете прослушать их в своем личном кабинете Ростелеком.
2. Для прослушивания разговоров из CRM системы вы должны быть авторизованы в личном кабинете виртуальной АТС Ростелеком.